


Table des matières

1.0	Configuration et connexion au nom de réseau (SSID) « Eduroam »	2
1.1	Créer un profil pour le nom de réseau (SSID) « Eduroam »	2
1.2	Connexion à « Eduroam »	7


1.0 Configuration et connexion au nom de réseau (SSID) « Eduroam »

1.1 Créer un profil pour le nom de réseau (SSID) « Eduroam »


1. Cliquer sur **Démarrer**  > **Panneau de configuration**.




1. Cliquer sur **Afficher l'état et la gestion du réseau**




2. Dans la fenêtre du Centre Réseau et partage, dans la colonne de gauche, cliquer sur **Gérer les réseaux sans fil**.



3. Dans la fenêtre **Gérer les réseaux sans fil**, cliquer sur **Ajouter**




4. Cliquer sur l'option **Créer un profil réseau manuellement**




5. Dans la fenêtre de configuration, entrer les informations relatives au réseau sans-fil


- a. Entrer le nom du réseau (SSID) : **eduroam**
- b. Authentification réseau : **WPA2 - Entreprise**
- c. Cryptage des données : **AES**
- d. Décocher **Lancer automatiquement cette connexion**
- e. Cliquer sur **Suivant**




6. Windows indique que le réseau « eduroam » a été correctement ajouté. Cliquer sur l'option **Modifier les paramètres de connexion**



7. Dans l'onglet **Sécurité**
8. Décocher **Mettre en mémoire cache les informations utilisateurs....**
9. Cliquer sur **Paramètres**



10. Cliquer sur **Configurer**



11. Décocher **Utiliser automatiquement mon nom et mon mot de passe...**




12. Cliquer sur **OK** pour fermer la fenêtre **Propriété EAP MSCHAPv2**
13. Cliquer sur **OK** pour fermer la fenêtre **Propriété EAP protégées**
14. Cliquer sur **OK** pour fermer la fenêtre **Propriété du réseau sans fil eduroam**
15. Cliquer sur **fermer** la fenêtre **se connecter manuellement à un réseau sans-fil**

1.2 Connexion à « Eduroam »

1. Cliquer sur le bouton gauche de la souris sur l'icône Réseau sans fil dans le coin inférieur droit de la barre de tâche.
2. Sélectionner le nom de réseau sans fil « eduroam » et cliquer sur connecter.




3. Cliquer sur **Connecter** dans la bulle en bas à droite pour l'affichage de la fenêtre d'authentification.




4. Entrer votre identifiant (adresse institutionnelle) et mot de passe de votre institution et cliquer sur **OK**.



5. Cliquer sur Réseau public



6. Cliquer sur Fermer



Procédure de branchement au nom de réseau sans fil eduroam – Windows 7

7. Vous êtes maintenant connecté au nom de réseau (SSID) Eduroam et cliquer sur **Fermer**.

